

POP3/IMAP/SMTP-Server

POP3 110 (SSL-995)
IMAP 143 (SSL-993)
SMTP 25 (SSL-465/587)

1&1 [20MB pro Mail]

>Mailserver Eingang--- pop. 1und1. de
 Ausgang--- smtp. 1und1. de
 (erfordert Authentifizierung)
 Benutzer--- <wird vom Server vergeben>
 Kennwort--- <?>
>Spamkennung Spam?

AOL [16MB pro Mail]

>Mail-Server Eingang--- pop. aol. com
 imap. de. aol. com
 Ausgang--- smtp. de. aol. com
 (erfordert Authentifizierung)
 Benutzer--- <?>
 Kennwort--- <?>

Arcor [50MB pro Mail]

>Mail-Server Eingang--- pop3. arcor. de
 imap. arcor. de
 Ausgang--- mail. arcor. de
 (erfordert Authentifizierung)
 Benutzer--- <?>
 Kennwort--- <?>

Freenet [20MB pro Mail]

>Mail-Server Eingang--- mx. freenet. de
 Ausgang--- mx. freenet. de
 (erfordert Authentifizierung)
 Benutzer--- <?>@freenet. de
 Kennwort--- <?>

Gmail (Google) [25MB pro Mail]

>Mail-Server Eingang--- gmail. com
 Ausgang--- smtp. gmail. com [SSL-Port 465]
 (erfordert Authentifizierung)
 Benutzer--- <?>gmail. com
 Kennwort--- <?>

GMX [20MB pro Mail]

>Mail-Server Eingang--- pop. gmx. net
 Ausgang--- mail. gmx. net
 (erfordert Authentifizierung)
 Benutzer--- <?>@gmx. de
 Kennwort--- <?>
>Spamkennung *** GMX Spamverdacht ***

Kabel Deutschland [32MB pro Mail]

>Mail-Server Eingang--- pop3. kabelmail. de
 Ausgang--- smtp. kabelmail. de
 (erfordert Authentifizierung)
 Benutzer--- <1>@kabelmail. de
 Kennwort--- <2>

0² (Alice)

>Mailserver Eingang--- pop3. alice-dsl. net
 Ausgang--- smtp. alice-dsl. net
 (erfordert Authentifizierung)
 Benutzer--- <?>@alice-dsl. net
 Kennwort--- <?>

Pri maCom

>Mail - Server Eingang--- pop. primacom.net
Ausgang--- smtp. primacom.net
(erfordert Authentifizierung)
Benutzer--- <NN(1. Buchstabe) ><Kd-Nr>
Kennwort--- <2>

STRATO [5MB pro Mail]

>Mailserver Eingang--- pop3. strato.de
Ausgang--- smtp. strato.de
(erfordert Authentifizierung)
Benutzer--- <?>
Kennwort--- <?>

Tel ecol umbus

>Mailserver Eingang--- pop. tel ecol umbus.net
Ausgang--- mail. tel ecol umbus.net
(erfordert Authentifizierung)
Benutzer--- <?>
Kennwort--- <?>

Ti scal i

>Mailserver Eingang--- pop. ti scal i. de
Ausgang--- smtp. ti scal i. de
(erfordert Authentifizierung)
Benutzer--- <?>@ti scal i. de
Kennwort--- <?>

T- Onl i ne/ Tel ecom [32MB pro Mail]

>Mailserver Eingang--- popmail. t- onl i ne. de
imap. t- onl i ne. de
[securepop. t- onl i ne. de]
Ausgang--- smtpmail. t- onl i ne. de
[securesmtp. t- onl i ne. de]
(erfordert Authentifizierung)
Benutzer--- <?>t- onl i ne. de
Kennwort--- <?>

!Benutzer- al t Anschl usskennung + T- Onl i nenummer + 0001

Versatel [20MB pro Mail]

>Mailserver Eingang--- pop3. versatel. de
Ausgang--- smtp. versatel. de
(erfordert Authentifizierung)
Benutzer--- <?>@versanet. de
Kennwort--- <?>

WEB. DE [4MB (Club-Mitglied 20MB) pro Mail]

>Mail - Server Eingang--- pop3. web. de
Ausgang--- smtp. web. de [TSL-Port 587]
(erfordert Authentifizierung)
Benutzer--- <?>@web. de
Kennwort--- <?>
>Spammkennung Spam

!Abrufintervall 15mi n

Yahoo [10MB pro Mail]

>Mail - Server Eingang--- pop. mail. yahoo.com
Ausgang--- smtp. mail. yahoo.com
(erfordert Authentifizierung)
Benutzer--- <?>
Kennwort--- <?>